

# 学内 Wi-Fi 接続設定(ChromeOS)

2021/12/03 Rev.2.0 情報センター

- 貸し出し機器や共有機器等、不特定多数が利用する機器に関しては、情報センターへお問い合わせください。
- 本マニュアルは、ChromeOS バージョン 94 にて作成しております。
- 端末、バージョン等によってアイコン、表記等が異なる場合がございます。

1. 画面右下の時刻をクリック、「」マークの設定をクリックします。




2. 「ネットワーク」の Wi-Fi をクリックします。



3. 学内 Wi-Fi エリア内であれば、ネットワーク一覧に

「1863-hepburn」という表示が現れますので、そちらをタップします。

\*Wi-Fi エリア外で設定を行う場合は、6. 以降を参照ください。



4. 各項目を下記の値に設定します。

**EAP 方式** : 「**PEAP**」を選択します

**フェーズ 2 認証** : 「**自動設定**」もしくは「**MSCHAPV2**」を選択します

**CA 証明書** : 「**確認しない**」もしくは「**検証しない**」を選択します

**ID** : **MAIN アカウント**を入力します

匿名 ID : 空欄のままにします

**パスワード** : **MAIN アカウントのパスワード**を入力します


最後に、画面右下の「接続」をタップします。

※メーカー・機種・OSバージョンにより、組み合わせが異なる場合があります。

A screenshot of the 'Wi-Fi ネットワークへの接続' (Wi-Fi Network Connection) settings screen. The screen is titled 'Wi-Fi ネットワークへの接続' and contains several fields: SSID (1863-hepburn), Security (EAP), EAP 方式 (PEAP), EAP フェーズ 2 認証 (自動設定), サーバーの CA 証明書 (確認しない), ID, Password, and Anonymous ID. A dashed yellow box highlights the 'EAP フェーズ 2 認証' and 'サーバーの CA 証明書' sections. At the bottom, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '接続' (Connect).

メーカー・機種・OSバージョンにより、組み合わせが異なる場合があります。

5. 「1863-hepburn」が接続済みになっていることを確認してください。



学内 Wi-Fi エリア内での接続設定は以上となります。

**なお、MAIN パスワードを変更した場合、Wi-Fi 設定も再度行う必要があります。**

**既存の設定を一旦削除し、本設定手順に従って再度設定をしてください。**

6. Wi-Fi エリア外で設定を行う場合は、2. まで作業を実施後、ネットワーク設定画面の赤枠内のボタンをクリックしてください。



7. 各項目を下記の値に設定します。

**ネットワーク SSID** : 「**1863-hepburn**」と入力します

**セキュリティ** : 「**EAP**」を選択します

**EAP 方式** : 「**PEAP**」を選択します

**フェーズ 2 認証** : 「**自動設定**」もしくは「**MSCHAPV2**」を選択します

**CA 証明書** : 「**確認しない**」もしくは「**検証しない**」を選択します

**ID** : **MAIN アカウント**を入力します

**匿名 ID** : 空欄のままにします

**パスワード** : **MAIN アカウントのパスワード**を入力します

最後に、画面右下の「保存」をタップします。

※メーカー・機種・OS バージョンにより、組み合わせが異なる場合があります。

Wi-Fi ネットワークへの接続

SSID  
1863-hepburn

セキュリティ  
EAP

EAP 方式  
PEAP

EAP フェーズ2 認証  
自動設定

サーバーの CA 証明書  
確認しない

ID  
[空欄]


パスワード  
[空欄]

匿名 ID  
[空欄]

キャンセル 接続

メーカー・機種・OS バージョン  
により、組み合わせが異なる  
場合があります。

8. 「1863-hepburn」が接続済みになっていることを確認してください。



**なお、MAIN パスワードを変更した場合、Wi-Fi 設定も再度行う必要があります。**

**既存の設定を一旦削除し、本設定手順に従って再度設定をしてください。**

Wi-Fi 接続の設定をした後は Wi-Fi のエリア内では、自動的にネットワークへ接続してしまうため、所有者と利用者が異なることによるトラブルを回避するという観点から機器を他人に貸さないよう留意してください。

以 上